



# Петли, стальная проволока и декоративные элементы



**1** Сегодня мы продолжим работать над крышками портов нашей модели. С помощью резака извлеките из матрицы петли, полученные с данным выпуском, и положите их к тем петлям, которые прилагались к выпускам 97 и 101. Теперь возьмите десять декоративных лилий, положите их на кусочек двустороннего скотча, приклеенный на обрезок одной из планок, покрасьте их краской цвета «античное золото» и оставьте сохнуть.



2



**2** Руководствуясь инструкциями выпуска 101, завершите сборку десяти крышек, приклеив на каждую из них по две петли и лилию так, как показано на фотографиях выше.


3



**3** Отрежьте от полученного с данным выпуском мотка стальной проволоки отрезок длиной около 20 мм. Оберните его вокруг какого-нибудь стержня диаметром 1 мм, после чего с помощью пинцета скрутите его свободные концы вместе, изготовив таким образом маленький рым-болт.




4




**4** Руководствуясь размерами, приведенными на фотографии, возьмите готовую крышку и просверлите в ней отверстие диаметром 0,5 мм. Глубина отверстия составляет около 1,5 мм, и оно не должно быть сквозным.







**5** Обрежьте рым-болт так, чтобы его длина составляла 1,5 мм. Вклейте рым-болт в отверстие крышки, которое вы просверлили. Повторите операции шагов 3–5 со всеми оставшимися крышками, приготовленными вами на данном этапе и на этапе 101 (всего их должно быть 20 штук).




**6** Возьмите собранную на прошлом этапе фок-мачту и изготовленные на этапе 81 чиксы TM3f. Приклейте чиксы на расстоянии 32 мм от верхнего конца стеньги FM2. Внимательно посмотрите на фотографии, прежде чем проделать эту операцию.



**7** Приклейте марс TM3 (собранный на этапе 81) над чиксами TM3f, идеально выровняв его относительно нижнего марса.




**8** Теперь возьмите эзельгофт CM3 и деталь FM3, изготовленные на этапах 81 и 102 соответственно. Приклейте их на свои места так, как показано на фотографиях.




**9** Возьмите чиксы CT2d и салинг CT2, которые были собраны на этапе 81. Приклейте чиксы на расстоянии 16 мм от вершины детали FM3, а затем приклейте над ними салинг.






**10** Завершите сборку фок-мачты: приклейте эзельгофт CM6 и деталь FM4 (изготовленные на этапах 81 и 102) на свои места так, как показано на фотографиях.



**11** Возьмите отрезок черной нити диаметром 0,15 мм. Приклейте один ее конец к мачте FM1 на расстоянии 30 мм от чикс марса TM2, затем сделайте 10–12 витков нити вокруг мачты. Закрепите нить каплей клея и обрежьте ее конец, завершив этим изготовление первого вулинга данной мачты. Аналогичным образом сделайте еще четыре вулинга под первым, руководствуясь приведенными на фотографии размерами.




12




**12** Теперь мы изготовим фрагменты грот-мачты нашей модели. Возьмите деревянный стержень диаметром 10 x 450 мм, полученный с выпуском 80, и отрежьте от него фрагмент длиной 405 мм. Пометьте эту деталь (которую не требуется зауживать) как MM1.

13



**13** Отрежьте от деревянного стержня диаметром 8 x 300 мм, полученного с выпуском 80, фрагмент длиной 272 мм. Слегка заузьте его концы одним из способов, описанных в выпуске 82: диаметр одного его конца должен составлять 8 мм, а другого — 6 мм. Пометьте эту деталь как MM2.

14



**14** Возьмите оставшуюся у вас часть деревянного стержня диаметром 6 мм, который вы использовали для изготовления детали FM3 на этапе 86. Отрежьте от него фрагмент длиной 143 мм и заузьте его таким образом, чтобы диаметр одного его конца составлял 6 мм, а другого — 4 мм. Пометьте эту деталь как MM3.

15



**15** И, наконец, возьмите оставшуюся у вас часть деревянного стержня диаметром 4 мм, который вы использовали для изготовления детали FM4 на этапе 86. Отрежьте от него фрагмент длиной 80 мм и заузьте его таким образом, чтобы диаметр одного его конца составлял 4 мм, а другого — 3 мм. Пометьте эту деталь как MM4.